


ГРУЗОВИК



НЕОБХОДИМЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

Пряжа красного, белого, голубого, серого, тёмно-серого, чёрного цвета

Крючок, подходящий под вашу пряжу

Наполнитель

Пластиковая канва

Палочка от мороженого

Деревянные палочки

Липучки

Ножницы

Иглы для сшивания

Клей

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

КА - кольцо амигуруми

ВП - воздушная петля

Сс - соединительный столбик

Сбн - столбик без накида

Приб - прибавка

Уб - убавка



КАБИНА (3 детали, затем сшиваем их вместе)

Капот, крыша и задняя часть кабины (одной деталью):

Начинаем пряжей белого цвета

1 ряд: 19 ВП, со второй петли от крючка: 18 сбн (18)

2-14 ряды: ВП, поворот, сбн в каждую петлю (18)

15 ряд: ВП, поворот, за заднюю стенку петли: сбн в каждую петлю (18)

16-27 ряды: ВП, поворот, сбн в каждую петлю (18)

После 27 ряда нить закрепить и обрезать

28 ряд: ***присоединить нить голубого цвета*** за заднюю стенку петли: сбн в каждую петлю (18)

29-37 ряды: ВП, поворот, сбн в каждую петлю (18)

После 37 ряда нить закрепить и обрезать

38 ряд: ***присоединить нить белого цвета*** за заднюю стенку петли: сбн в каждую петлю (18)

39-46 ряды: ВП, поворот, сбн в каждую петлю (18)

После 46 ряда нить закрепить и обрезать

47 ряд: ***присоединить нить голубого цвета*** за заднюю стенку петли: сбн в каждую петлю (18)

48-56 ряды: ВП, поворот, сбн в каждую петлю (18)

После 56 ряда нить закрепить и обрезать

57-71 ряды: ***присоединить нить белого цвета*** сбн в каждую петлю (18)

Закончить вязание. Нить закрепить и обрезать.

Двери (2 детали):

Начинаем пряжей белого цвета

1 ряд: 26 ВП, со второй петли от крючка: 25 сбн (25)

2-14 ряды: ВП, поворот: сбн в каждую петлю (25)

После 14 ряда нить закрепить и обрезать

15 ряд: ***пропустить 13 петель и присоединить нить голубого цвета*** сбн в оставшиеся петли до конца ряда (12)

16-22 ряды: ВП, поворот, сбн в каждую петлю (12)

23 ряд: ВП, поворот, уб, 2 сбн, уб, 6 сбн (10)
24 ряд: уб, 2 сбн, уб, 4 сбн, поворот, 8 сбн (8)
Закончить вязание. Нить закрепить и обрезать.

Сборка деталей:

Сшить 1-14 ряды правой двери с 1-14 рядами правой стороны кабины. Непровязанные 13 петель 14 ряда на двери сшить с 15-25 рядами кабины. 15-24 ряды (часть голубого цвета) сшить с 28-37 рядами кабины (часть голубого цвета). 8 петель 24 ряда двери сшить с 38-46 рядами кабины. 1-24 ряды двери сшить с 47-71 рядами кабины.

Левую дверь пришить также.

Отделка дверей (2 детали):

Пряжей белого цвета

Набрать 26 ВП, со второй петли от крючка: 25 сбн (25)
Закончить вязание. Нить обрезать, оставив длинный конец для пришивания.
Пришить деталь по верхней части двери (над окном).

Решётка радиатора:

Начать пряжей чёрного цвета

1 ряд: 13 ВП, со второй петли от крючка: 12 сбн (12)
2, 4 и 6 ряды: ВП, поворот, за переднюю стенку петли: сбн в каждую петлю (12)
3, 5 и 7 ряды: ВП, поворот, за заднюю стенку петли: сбн в каждую петлю (12)
8 ряд: ВП, поворот, сбн в каждую петлю (12)
Закончить вязание. Нить закрепить и обрезать.

Далее присоединяем нить серого цвета за свободные петли 1 ряда и вяжем по 1 сбн за каждую свободную петлю. Вязать таким образом в каждом ряду.

Присоединить новую нить серого цвета к любой петле и полностью обвязать деталь, провязывая по 2 сбн в одну петлю на углах. Закончить вязание. Нить обрезать, оставив длинный конец для пришивания. Пришить деталь как показано на фото.



Headlight placement

КУЗОВ

Внешняя часть:

Первая стенка (она же боковая и передняя стенка):

Пряжей красного цвета

1 ряд: 21 ВП, со второй петли от крючка: 20 сбн (20)

2-4 ряды: ВП, поворот, сбн в каждую петлю (20)

5 ряд: ВП, поворот, 3 сбн, 14 сбн за заднюю стенку петли, 3 сбн (20)

6-8 ряды: ВП, поворот, сбн в каждую петлю (20)

9-40 ряды: повторить ряды 5-8

41 ряд: ВП, поворот, за заднюю стенку петли: сбн в каждую петлю (20)

42-62 ряды: ВП, поворот, сбн в каждую петлю (20)

Закончить вязание. Нить закрепить и обрезать.

Вторая стенка:

1-40 ряды: повторить 1-40 ряды первой стороны.

Закончить вязание. Нить обрезать, оставив длинный конец для пришивания.

Сшить 40 ряд и 62 ряд первой стенки за передние стенки петель.

Крепление двери и днище кузова:

Пряжей красного цвета

1 ряд: 22 ВП, со второй петли от крючка: 21 сбн (21)

2 ряд: ВП, поворот, сбн в каждую петлю (21)

3-18 ряды: ВП, поворот, 2 сбн (2)

19 ряд: ВП, поворот, 2 сбн, 20 ВП

20 ряд: со второй петли от крючка: 19 сбн по цепочке ВП; 2 сбн (21)

21 ряд: ВП, поворот, сбн в каждую петлю.

Нить закрепить и обрезать.

Вернуться ко второму ряду. Прикрепить новую нить с другой стороны детали.

3 ряд: ВП, 2 сбн (2)

4-19 ряды: ВП, поворот, 2 сбн (2)

Закончить вязание. Нить обрезать, оставив длинный конец для пришивания.

Сшить концы деталей, чтобы получился квадрат.



Присоединить новую нить за заднюю стенку петли 21 ряда.

1 ряд: за заднюю стенку петли: сбн в каждую петлю (21)

2-40 ряды: ВП, поворот, сбн в каждую петлю (21)
Нить закрепить и обрезать.

Сборка деталей:

Сшить 1-21 ряды крепления двери и 1 ряд первой стенки. 1-40 ряды днища сшить с 1-40 рядами первой стенки (по длинной стороне). К 40 ряду днища пришить 41-62 ряды первой стенки (эту деталь загибаем, чтобы получился угол). Сшить 40 ряд второй стенки и 62 ряд первой стенки. 1-40 ряды второй стенки сшиваем с 1-40 рядами днища. Сшить 1 ряд второй стенки и 1-21 ряды крепления двери. К верхней части крепления двери приклеить палочку от мороженого.



Popsicle-stick placement

Внутренняя часть:

Стенки и днище (одна деталь):

Начать пряжей красного цвета

1 ряд: 39 ВП, со второй петли от крючка: 38 сбн (38)

2-3 ряды: ВП, поворот, сбн в каждую петлю (38)

4 ряд: ВП, поворот, за переднюю стенку петли: сбн в каждую петлю (38)

5 ряд: ВП, поворот, за заднюю стенку петли: сбн в каждую петлю (38)

6-26 ряды: сбн в каждую петлю (26)

Нить закрепить и обрезать

27 ряд: ***присоединить нить чёрного цвета*** за переднюю стенку петли: ВП, сбн в каждую петлю (38)

28-46 ряды: ВП, поворот, сбн в каждую петлю (38)

Нить закрепить и обрезать

27 ряд: ***присоединить нить красного цвета*** за переднюю стенку петли: ВП, сбн в каждую петлю (38)

48-67 ряды: ВП, поворот, сбн в каждую петлю (38)

68 ряд: ВП, поворот, за переднюю стенку петли: сбн в каждую петлю (38)

69 ряд: ВП, поворот, за заднюю стенку петли: сбн в каждую петлю (38)

70-71 ряды: ВП, поворот, сбн в каждую петлю (38)

Закончить вязание. Нить закрепить и обрезать.

Передняя стенка:

Пряжей красного цвета

1 ряд: 19 ВП, со второй петли от крючка: 18 сбн (18)

2-21 ряды: ВП, поворот, сбн в каждую петлю (18)


Закончить вязание. Нить обрезать, оставив длинный конец для пришивания.

Сборка деталей:

1-21 ряды передней стенки сшить с 5-26 рядами стенок/днища. К 1 ряду задней стенки пришить с 26-47 ряды стенок/днища. 1-21 ряды с другой стороны передней стенки сшить с 47-67 рядами стенок/днища. 1-4 ряды внутренних стенок будут накрывать внешние.

Соединение внутренней и внешней частей:

Берём пластиковую канву, отрезаем кусочки по размерам деталей, сшиваем, как показано на фото.



Plastic canvas shell

Вставляем пластиковое основание во внешнюю деталь.
Внутреннюю деталь вставляем в основание. Сшиваем края деталей (1-4 ряда внутренних стенок должны накрывать внешние!!!).



Plastic canvas shell in outer bucket

Дверь:

Пряжей красного цвета

1 ряд: 19 ВП, со второй петли от крючка: 18 сбн (18)

2 ряд: ВП, поворот, сбн в каждую петлю (18)

3 ряд: ВП, поворот, за заднюю стенку петли: сбн в каждую петлю (18)

4 ряд: ВП, поворот, за переднюю стенку петли: сбн в каждую петлю (18)

Присоединить ещё одну нить и продолжать вязание в две нити

5 ряд: ВП, поворот, сбн в каждую петлю (18)

6 ряд: ВП, поворот, за заднюю стенку петли: сбн в каждую петлю (18)

7-20 ряды: ВП, поворот, сбн в каждую петлю (18)

Отрезать одну нить и продолжить вязание

21 ряд: ВП, поворот, за заднюю стенку петли: сбн в каждую петлю (18)

22-24 ряды: ВП, поворот, сбн в каждую петлю (18)

Закончить вязание. Нить обрезать, оставив длинный конец для пришивания.

Пришить деталь к креплению двери, закрывая палочку от мороженого (сшиваем 22-24 ряды двери, а между ними должна быть палочка).

Пришить липучки по углам двери и крепления.



Velcro on door flap opening and bucket flap

Козырёк:

Пряжей красного цвета

1 ряд: 21 ВП, со второй петли от крючка: 20 сбн (20)

2 ряд: ВП, поворот, сбн в каждую петлю (20)

3 ряд: ВП, поворот, за заднюю стенку петли: сбн в каждую петлю (20)

4-7 ряды: ВП, поворот, сбн в каждую петлю (20)

8 ряд: ВП, поворот, за переднюю стенку петли: сбн в каждую петлю (20)

9-11 ряды: ВП, поворот, сбн в каждую петлю (20)

12 ряд: ВП, поворот, за заднюю стенку петли: сбн в каждую петлю (20)

13 ряд: ВП, поворот, сбн в каждую петлю (20)

Закончить вязание. Нить обрезать, оставив длинный конец для пришивания.

Сложить деталь пополам, вставить кусок пластиковой канвы и сшить края. Пришить к верхней части передней стенку кузова.



Front rim placement

ОСТОВ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ КУЗОВА

Пряжей тёмно-серого цвета

1 ряд: 24 ВП, со второй петли от крючка: 22 сбн, 3 сбн в последнюю петлю; по второй стороне цепочки: 21 сбн, 2 сбн в последнюю петлю (48)

2-85 ряды: сбн в каждую петлю (85)

Закончить вязание. Нить обрезать, оставив длинный конец для пришивания.

Отрезать 4 кусочка пластиковой канвы по размерам детали.

Вложить канву внутрь, набить деталь, зашить отверстие. Держать деталь ровной стороной вниз. Пришить заднюю часть кузов (там, где дверь) к задней части остова (чтобы кузов мог подниматься).

Пришить к кузову и остова липучку.



Velcro strip on truck bed

Набить и пришить кабинку.

Правое крыло:

Пряжей белого цвета

1 ряд: 18 ВП, со второй петли от крючка: 17 сбн (17)

2 ряд: ВП, поворот, уб, 10 сбн, приб х4, 1 сбн (20)

3 и 5 ряды: ВП, поворот, приб, сбн в каждую петлю до двух последних петель, уб

4 и 6 ряды: ВП, поворот, уб, сбн в каждую петлю до последней петли, приб

7 ряд: ВП, поворот, за заднюю стенку петли: приб, сбн в каждую петлю до конца ряда, 6 сбн по краю (27)

8 ряд: ВП, поворот, 6 сбн за переднюю стенку петель, 20 сбн, приб (28)

9 ряд: ВП, поворот, приб, 27 сбн (29)

10 ряд: ВП, поворот, 28 сбн, приб (30)

Закончить вязание. Нить обрезать, оставив длинный конец для пришивания.

Левое крыло:

Пряжей белого цвета

1 ряд: 18 ВП, со второй петли от крючка: 17 сбн (17)

2 ряд: ВП, поворот, приб х4, 10 сбн, уб (20)

3 и 5 ряды: ВП, поворот, уб, сбн в каждую петлю до последней петли, приб

4 и 6 ряды: ВП, поворот, 2 сбн, сбн в каждую петлю до двух последних петель, уб

7 ряд: за заднюю стенку петли: сбн в каждую петлю до последней петли, приб (21)

8 ряд: ВП, поворот, приб, сбн в каждую петлю до конца ряда, 6 сбн по краю (28)

9 ряд: ВП, поворот, 6 сбн за заднюю стенку петли, 21 сбн, приб (29)

10 ряд: ВП, поворот, приб, 28 сбн (30)

Закончить вязание. Нить обрезать, оставив длинный конец для пришивания.

Пришить крылья к кабине.



Fender placement

Фары (x2):

Пряжей белого цвета

1 ряд: 5 ВП, со второй петли от крючка: 4 сбн (4)

2 ряд: ВП, поворот, сбн в каждую петлю (4)

Закончить вязание. Нить обрезать, оставив длинный конец для пришивания.

Основание фар (x2):

Пряжей чёрного цвета

1 ряд: 7 ВП, со второй петли от крючка: 6 сбн (6)

2-3 ряды: ВП, поворот, сбн в каждую петлю (6)

Закончить вязание. Нить обрезать, оставив длинный конец для пришивания.

Сшить детали между собой. Пришить фары к крыльям.



Headlight placement

Передний бампер:

Пряжей серого цвета

1 ряд: 27 ВП, со второй петли от крючка: 26 сбн (26)

2-5 ряды: ВП, поворот, сбн в каждую петлю (26)

6 ряд: ВП, поворот, за переднюю стенку петли: сбн в каждую петлю (26)

7-10 ряд: ВП, поворот, сбн в каждую петлю (26)

Закончить вязание. Нить обрезать, оставив длинный конец для пришивания.

Сложить деталь пополам и сшить. Пришить к кабине.

Выхлопные трубы (x2):

Пряжей серого цвета

1 ряд: 21 ВП, со второй петли от крючка: 20 сбн (20)

2 и 4 ряды: ВП, поворот, за переднюю стенку петли: сбн в каждую петлю (20)

3 и 5 ряды: ВП, поворот, за заднюю стенку петли: сбн в каждую петлю (20)

6 ряд: ***сложить деталь, чтобы 1 и 5 ряды соединялись***
првязать сс через петлю 1 ряда и переднюю стенку петли 5 ряда

Далее вязать по кругу

7 ряд: ВП, сбн в каждую петлю (6)

8-15 ряды: сбн в каждую петлю (6)

Закончить вязание. Отверстие стянуть. Нить закрепить и обрезать.

Вставить внутрь синельную проволоку. Пришить трубы к кабине.

Колёса (х6):

Начать пряжей серого цвета

1 ряд: 6 сбн в КА (6)

2 ряд: приб х6 (12)

3 ряд: (1 сбн, приб) х6 (18)

Сменить на пряжу чёрного цвета

4 ряд: за заднюю стенку петли: (2 сбн, приб) х6 (24)

5 ряд: (3 сбн, приб) х6 (30)

6 ряд: (4 сбн, приб) х6 (36)

7 ряд: (5 сбн, приб) х6 (42)

8 ряд: (6 сбн, приб) х6 (48)

9 ряд: за заднюю стенку петли: сбн в каждую петлю (48)

10 ряд: сбн в каждую петлю (48)

11 ряд: (6 сбн, уб) х6 (42)

12 ряд: за заднюю стенку петли: (5 сбн, уб) х6 (36)

13 ряд: (4 сбн, уб) х6 (30)

14 ряд: (3 сбн, уб) х6 (24)

15 ряд: (2 сбн, уб) х6 (18)

Набить деталь

16 ряд: (1 сбн, уб) х6 (12)

17 ряд: уб х6 (6)

Закончить вязание. Отверстие не стягивать. Нить обрезать, оставив длинный конец для пришивания.

Ось колёсной пары (x3):

Пряжей тёмно-серого цвета

1 ряд: 9 ВП, сомкнуть в кольцо, сбн в каждую петлю (9)

2-21 ряд: сбн в каждую петлю (9) ***сс в конце 21 ряда***

Закончить вязание. Нить закрепить и обрезать.

Основы осей (x3):

Пряжей тёмно-серого цвета


1 ряд: 24 ВП, со второй петли от крючка: 23 сбн; по второй стороне цепочки: 22 сбн

2 ряд: ВП, за заднюю стенку петели: (2 сбн, уб) повторить до последних двух петель, 2 сбн

3 ряд: ВП, сбн в каждую петлю, сс

Закончить вязание. Нить закрепить и обрезать.

Соединить основы и оси. Пришить детали к остову. В оси вставить деревянные палочки. Намазать концы палочек клеем и закрепить колёса.



Three sets of wheels on dump truck